K□ t□ tháng 07/2012, ch□□ng trình ph□n m□m bán hàng DDRes có thêm tính năng m□i, đó là tính năng "xem báo cáo online" tr□c ti□p t□ website c□a công ty t□i đ□a ch□:
http://phanmemdongduong.com/

V□i tính năng m□i này, quý khách hàng s□ thu□n ti□n h□n trong vi□c theo dõi tình hình kinh doanh t□i quán c□a mình mà không c□n ph□i đ□n t□n n□i, đ□n h□ng ngày. Ch□ c□n m□t máy tính có k□t n□i internet thì dù □ b□t k□ đâu ta cũng có th□ xem đ□□c báo cáo t□ ph□n m□m c□a mình.

Theo đúng th□i gian đã đ□□c cài đ□t s□n trong ph□n m□m, nh□ng lo□i báo cáo đ□□c l□a ch□n s□n s□ đ□□c t□ đ□ng g□i lên server.

Khi xem báo cáo online ta c□n có m□t mã đ□ truy c□p, có th□ l□a ch□n lo□i báo cáo c□n xem, ngày báo cáo c□n xem, …

THAO TÁC CÀI Đ□T VÀ S□ D□NG

1. Cài đ□t mã c□a hàng

Vào m□c **CÀI Đ□T □ C□U HÌNH □ THÔNG S□ CHUNG** □ ch□n th□ **CÀI Đ□T CHUNG**

-

Mã mall: nh□p mã c□a hàng (ví d□ đã t□o s□n mã 0909091625)

-

Mã khách thuê: nh□p mã máy (ví d□ đã t□o s□n mã 001)

? Mã c□a hàng và mã máy s□ do công ty cung c□p cho khách hàng, m□i khách hàng s□ có mã

khác nhau.

2. Cài đ□t gi□ upload báo cáo lên trang web

Vào m□c **CÀI Đ□T □ C□U HÌNH □ HÓA Đ□N □** ch□n th□ **TÙY CH□N B□ SUNG 2**

-

Đánh d□u ch□n vào m□c **Cho phép upload báo cáo lên web**

-

Click vào ô vuông đ□ ch□n các báo cáo mu□n upload

-

Gi□ t□ đ□ng upload: nh□p các gi□ mu□n t□ đ□ng upload báo cáo lên trang web theo đ□nh d□ng **hh:mm**, cách nhau b□i d□u **;**

3. Xem báo cáo

-

M□ trang web **www.phanmemdongduong.com** , ch□n m□c **XEM BÁO CÁO**

-

Nh□p **mã c□a hàng**, **mã máy** và **ngày mu□n xem báo cáo**

-

Ch□n **lo□i báo cáo** mu□n xem

-

Click vào nút **CH□N**

-

Ch□n **T□I BÁO CÁO** đ□ t□i báo cáo v□ máy tính
ho□c

-

Ch□n **XEM BÁO CÁO TRÊN WEB** đ□ xem tr□c ti□p báo cáo trên website